

dns zonetransfer



context

dit document beschrijft hoe je DNS zonetransfer instelt op een Windows server

DNS zone transfer

Elke DNS server heeft een **primary zone** waarvoor hij **authoritative** (verantwoordelijk) is.

In die zone worden nieuwe records aangemaakt en bestaande bewerkt.

Als je DNS records van een andere (primary) DNS zone wilt resolvable, kan je die handmatig toevoegen als een secondary zone aan je eigen DNS server.


Een zone transfer **automatiseert** dit voor je en zorgt dat alles net up-to-date blijft: zodat een record verandert op de primary zone, zal dat opgepikt worden op je eigen DNS server.

netwerk vereisten

1. tcp_udp/53, instelbaar via fwregel h_ad2_DNS

toegang instellen

1. meld aan op de DNS server wiens zone je wilt transferen
2. start: **DNS > Forward Lookup Zones**
3. selecteer **de primary zone**: rechterklik: **Properties**
4. tabblad: **Zone Transfer**, vink aan: **Allow zone transfers**
5. **Only to the following servers: Edit**
6. geef het adres op van de DNS server waarnaar de zone getransfereerd wordt:



7. Kies: **Notify** en geef hetzelfde IP adres in zodat een update onmiddellijk wordt doorgevoerd naar de allowed host.

Werk je op Windows Core? Voer volgende powershell commando uit:

```
Set-DnsServerPrimaryZone -Name <String> -ComputerName <String> -
SecondaryServers <IPAddress> -SecureSecondaries TransferToSecureServers
```

waarbij:

1. Name: DNS zone
2. ComputerName: DNS server
3. SecondaryServers: IP-adres van server die transfer ontvangt.

DNS Zone Transfer

1. meld aan op de DNS server waarnaar de zone getransfereerd wordt
 2. start: **DNS > Forward Lookup Zones**
 3. rechter muistoets: **New Zone, Next: Secondary Zone, Next**
 4. **Zone Name:** geef de naam van de DNS Zone
 5. **IP Address:** adres van de DNS server, **Next, Finish**
- De DNS zone wordt nu toegevoegd aan de DNS

problemen, problemen

- open **eventviewer: DNS**
- bij uitvoeren van **nslookup** komt boodschap:

Query refused

- oorzaak: geen toegang tot secondary zone (controleer toegangsrechten op DNS)

meer info

- [Set-DnsServerPrimaryZone](#)

[windows](#), [dns](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=windows:dns_zonetransfer

Last update: **2024/11/16 18:14**

