

VLAN



context

dit document beschrijft hoe je VLANs activeert op linux.

stappenplan

- controleer op de switch dat de poort waarop je linux hangt, een **trunk** poort is met native vlan 1.
- log aan op de linux server en voer uit:

```
apt install vlan
modprobe 8021q
```

- maak een VLAN interface aan

```
ip link add link <nic> name eth0.<vlanid> type vlan id <vlanid>
vb: ip link add link eth0 name eth0.10 type vlan id 10
```

- ken een IP adres toe

```
ip addr add 192.168.10.2/24 dev eth0.10
```

- breng de interface up:

```
ip link set dev eth0.10 up
```

- om dit persistent te maken, voeg je dit toe aan `/etc/network/interfaces`

```
auto eth0.10
iface eth0.10 inet static
    address 192.168.10.2
    netmask 255.255.255.0
    vlan-raw-device eth0
```

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[Linux](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=linux:vlan&rev=1760296933>

Last update: **2025/10/12 19:22**

