

toegangsbeveiliging



context

dit document beschrijft hoe toegangsbeveiliging werkt in Drupal.

content type

1. elk content type komt standaard met create, edit, delete permissies voor:
 1. eigen content
 2. alle content
2. aan elke permissie kan je een role koppelen waardoor je die permissie krijgt.

views

1. zichtbaarheid van blocks/pages kan je koppelen aan rollen.
2. als je toegang hebt, krijg je de blok/menu link te zien.

Important: LEESTOEGANG is heel beperkt instelbaar ahv view published content
dit komt erop neer dat je toegang heb tot ALLE content met status = Published !!!
Enige workaround lijkt om

modules voor toegangsbeveiliging

Node View Permissions

- vervolledigt Content types met onderstaande rechten:
 - view any content
 - view own content

Node view permissions									
Article: View any content	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basic page: View any content	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dagboek: View any content	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Linux: View any content	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
citaat: View any content	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
foto: View any content	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Article: View own content	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Basic page: View own content	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- daarmee heb je het **leesrecht** dat netjes aansluit bij de andere Drupal core permissies die bij elk content type worden aangemaakt.

View access per node

- laat je toe om leesrechten op een individuele nodes te zetten.

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[drupal](#)

From:
<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:
<https://www.louslab.be/doku.php?id=drupal:toegangsbeveiliging>

Last update: **2024/11/16 18:14**

