

Proxmox: iscsi



context

dit document beschrijft hoe je een iSCSI LUN beschikbaar maakt als storage in Proxmox

vooraf

volgende info heb je nodig:

- controleer of je proxmox host toegang heeft op **tcp/3260** naar iSCSI portal

```
telnet <iSCSI host> 3260
```

indien niet: voeg de proxmox host toe aan `hg_bigjack_b_iscsi`


- IP van je iSCSI **portal** (host)
- IQN**: naam van je iSCSI target (wordt doorgaans getoond zodra je verbinding hebt met je portal)
- LUN**: naam van je LUN (ID).

stappenplan

- meld aan op Proxmox web console
- Pool view > Storage > Add: iSCSI**
- Portal**: geef de IP van iSCSI portal.
Als je toegang hebt verschijnt:
- Target**: selecteer de target.
- ID**: geef de naam op van je LUN (iso, vmware_0, ...)

Edit iSCSI	
General Backup Retention	
ID:	vmware_0
Portal:	10.11.50.20
Target:	iqn.2004-04.com.qnap:ts-469pro:iscsi.vmware.dcb34c
Nodes:	All (No restrictions)
Enable:	☒
Use LUNs directly:	☒
Help OK	

Als alles goed ging, verschijnt die nu als iSCSI disk:



ID	Type	Content	Path/Target	Shared	Enabled	Bandwidth Limit
isa	ISCSI	Disk image	qin2064-04.com.qnap1...	Yes	Yes	
local	Directory	Backup, ISO image, Container template	/var/lib/vz	No	Yes	
local-iso	ISO Image	Disk image, Container		No	Yes	
vmware_0	ISCSI	Disk image	qin2064-04.com.qnap1...	Yes	Yes	

Meer informatie

- [iscsi](#)
- [iscsi op Linux](#)

[proxmox](#), [installatie](#), [nuc](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=proxmox:iscsi>

Last update: **2025/10/22 18:45**

