
toegangsrechten

context

dit document beschrijft hoe je toegangsrechten instelt op Synology NAS

standaard instellingen


1. gebruikers hebben standaard toegang tot DSM (Disk Station Manager), FTP, **File Station** en rsync
2. hiermee hebben ze toegang tot een **desktop** omgeving waarmee ze explorer-like het bestandsysteem kunnen doorbladeren



AD groepen

stel als volgt toegansgsrechten in via AD-groepen:

1. maak een AD groep aan: **ACL_Synology_DSM**
2. meld aan als beheerder **admin**
3. **Control Panel**> **Privileges**
4. selecteer **DSM**, **Edit**
5. kies tabblad: **Default privileges**
6. vink uit: **Grant this privilege to all users by default**
7. kies tabblad: **Group**
8. selecteer: **Domain Group**
9. typ **ACL** in zoekvenster [1)]
10. vink **Allow** aan



Nu kunnen enkel leden van die AD groep aanmelden. Anderen krijgen de melding: *You are not authorized to use this service.*


Note: Stel nu voor de overige **Applications**: FTP, File Station, rsync de toegangsrechten op dezelfde manier in.
Vergeet niet de groep **Domain Admins** lid te maken van de AD groep!
Weet je niet zeker of je het programma wilt gebruiken, schakel de **standaardrechten** dan alvast uit.

gedeelde mappen

- zie: toegangsrechten op gedeelde mappen

Permission Viewer

- gebruik dit om toegangsrechten van gebruikers/groepen na te kijken
- **Control Panel** **>Privileges**: ****Permission Viewer**
- geef gebruiker/groep in



- ook hier worden geneste groepen netjes omgezet!

meer info

- NAS toevoegen aan Windows domein

synology, toegangsrechten, ACL

1)
Als de groep nog niet beschikbaar is, moet je de lijst handmatig bijwerken

From:
https://www.louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://www.louslab.be/doku.php?id=synology:toegangsrechten

Last update: **2024/11/16 18:14**